


Naršymas internete tapo mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Internete gausu žalingos informacijos, tokios kaip smurtas, pornografija, rasizmas, narkotikai, alkoholis ir t.t. Norėdami apsaugoti save ir savo vaikus nuo nepageidaujamos informacijos internete, savo kompiuteriuose ir išmaniuosiuose įrenginiuose galite įdiegti turinio filtravimo programas. Viena tokių programų – tai „Kaspersky Safe Kids“. Ši programa suderinama su „Windows“ ir „Mac“ kompiuterių operacinėmis sistemomis, išmaniaisiais „Android“ bei „IOS“ įrenginiais. „Kaspersky Safe Kids“ programos nemokamą versiją galite atsisiųsti iš „Kaspersky“ interneto svetainės, nuorodą rasite [čia](#). Šią programą išmaniesiems įrenginiams taip pat rasite „Google Play“ ir „AppStore“ parduotuvėse.

Programos „Kaspersky Safe Kids“ konfigūravimas kompiuteryje su „Windows“ operacine sistema

Įdiegę ir pirmą kartą atidarę programą, susikurkite „My Kaspersky“ vartotojo paskyrą, kurią galėsite pasiekti [čia](#). Nurodykite el. pašto adresą ir sugalvokite slaptažodį. Jei „My Kaspersky“ vartotojo paskyrą jau esate susikūrę ir programą norite įdiegti iš naujo arba norite įdiegti kituose vaikų naudojamuose įrenginiuose, naudokite jau turimą „My Kaspersky“ vartotojo paskyrą. Šios paskyros pagalba prisijungę prie „My Kaspersky“ svetainės galėsite keisti „Kaspersky Safe Kids“ programos nuostatas (1 pav.).




1 pav. Prisijungimas prie „My Kaspersky“ paskyros

Turinio filtravimo programos įdiegimo metu kompiuterio operacinės sistemos vartotojo paskyra yra susiejama su „My Kaspersky“ vartotojo paskyra. Ši paskyra skirta administruoti vaikų kompiuterius ir išmaniuosius įrenginius su įdiegta „Kaspersky Safe Kids“ turinio filtravimo programa. Atidarę įdiegtą programą kompiuteryje, pasirinkite vaikų paskyrų valdymą „Children and their Windows accounts“ (2 pav.). Suvedę paskyros prisijungimo duomenis, galėsite sukurti, peržiūrėti bei koreguoti „Kaspersky Safe Kids“ vaikų paskyras, tai pat sukurti, valdyti ir priskirti šioms paskyroms vaikų kompiuterio operacinės sistemos paskyras (3 pav.).




2 pav. Prisijungimas prie vaikų paskyrų valdymo



3 pav. Vaikų paskyrų valdymas

Kai „Kaspersky Safe Kids“ vaiko paskyrą sukūrėte, ją reikia susieti su vaiko naudojama kompiuterio operacinės sistemos paskyra. Jei kompiuterio operacinės sistemos paskyros vaikas neturi, - sukurkite naują vaikui skirtą kompiuterio operacinės sistemos paskyrą. Nuorodą rasite [čia](#). Susieti arba sukurti naują paskyrą galite pasirinkdami meniu prie „Kaspersky Safe Kids“ vaiko paskyros (4 pav.).



4 pav. Paskyros susiejimas

Norėdami pridėti naują „Kaspersky Safe Kids“ vaiko paskyrą, pasirinkite vaiko paskyros pridėjimo parinktį „Add child“ (3 pav.). Suveskite vaiko duomenis, atsidariusiame programos lange (5 pav.).

Add child

[Change picture](#)

name ?

birth year ?

Done

5 pav. Naujos vaiko paskyros kūrimas


Programos „Kaspersky Safe Kids“ nustatymų konfigūravimas „My Kaspersky“ interneto svetainėje

„Kaspersky Safe Kids“ programos nustatymus galima pakeisti prisijungus prie „My Kaspersky“ interneto svetainės. Šią svetainę pasieksite paspaudę nuorodą „Check settings on My Kaspersky“ kompiuteryje įdiegtoje „Kaspersky Safe Kids“ programoje (6 pav.) arba prisijungę prie svetainės adresu: <https://my.kaspersky.com/>.



6 pav. Prisijungimas prie „My Kaspersky“ interneto svetainės

Atsidariusiame interneto svetainės lange suveskite „Kaspersky Safe Kids“ prisijungimo duomenis ir meniu pasirinkite vaikų „Kids“ parinktį (7 pav.).




7 pav. „My Kaspersky“ interneto svetainės valdymo konsolėje

Įsidiegtą nemokamą „Kaspersky Safe Kids“ programos versiją galėsite naudoti šiomis turinio filtravimo programos parinktimis (8 pav.):


- interneto turinio filtravimas pagal pasirinktas turinio kategorijas, saugios paieškos nustatymas internetinėse paieškos svetainėse „Google“, „Bing“ ir kt., vaiko prisijungimo prie interneto laiko ribojimas;
- Vaikų įrenginyje įdiegtų programų ribojimas pagal programų kategorijas, vaikų amžių ir naudojimo laiką;
- vaiko naudojamų įrenginių susiejimas su turinio filtravimo programa.

Mokama turinio filtravimo programos versija turi ir daugiau parinkčių, tokių kaip vaiko buvimo vietos nustatymas, naudojimosi internetu ir įdiegtų įrenginyje programų naudojimosi laiko grafiko sudarymas, socialinių tinklų naudojimosi kontrolė ir kt. Plačiau apie mokamos versijos funkcionalumą galite skaityti [čia](#).



8 pav. „Kaspersky Safe Kids“ vaiko paskyros nuostatų valdymo konsolė

Norėdami keisti nustatymus, pagrindinio meniu juostoje pasirinkite reikiamo vaiko profilį (9 pav.).



9 pav. Vaiko profilio pasirinkimas

Pirmasis pasirinkto vaiko profilio nustatymas – tai interneto turinio filtravimo parinktys. Pirmasis pasirinkimas – tai internetinio turinio filtravimo funkcijos įjungimas/išjungimas. Įjunkite filtravimo parinktį, paspausdami mygtuką (10 pav.).

Web activity monitoring

Turn on monitoring to get statistics and define the settings for visiting websites. If monitoring is turned on, the app on mobile devices also automatically blocks malicious and phishing websites.

On iOS, available only when browsing within the Kaspersky Safe Kids app. [Learn more >](#)

10 pav. Filtravimo įjungimas

Žemiau esančiuose internetinio turinio filtravimo nustatymuose aktyvuokite saugią paiešką (11 pav.). Aktyvavus saugios paieškos funkciją, „Google“, „Bingo“, „Yahoo“, „Yandex“ ir „mail.ru“ internetinės paieškos sistemos automatiškai filtruos žalingą turinį. Taip pat aktyvuokite ir saugią paiešką „YouTube“ svetainėje (11 pav.). Vaikas, prisijungęs prie savo įrenginio, jūsų nustatytų saugios paieškos nustatymų pakeisti negalės.

SEARCH SETTINGS

Safe search

This feature lets you exclude inappropriate content from search results on Bing, Google, Mail.ru, Yahoo!, and Yandex.

On Android, iOS, and Windows devices, Kaspersky Safe Kids will additionally block the following website categories from appearing in search results: Adult content; Alcohol, tobacco, narcotics; Profanity, obscenity; Extremism, racism.

Safe YouTube

This feature blocks inappropriate search results on YouTube: Adult content; Alcohol, tobacco, narcotics; Profanity, obscenity; Extremism, racism. This feature is currently available only on Windows devices with Kaspersky Safe Kids 1.0.5.1545 and later.

Notify about searches on restricted themes

Get notifications if your child searches for information on restricted subject matter (for example, alcohol, tobacco, or adult content).

11 pav. Saugios interneto paieškos įjungimas

„Kaspersky Safe Kids“ programa suteikia galimybę blokuoti interneto turinį pagal pasirinktas kategorijas. Kitaip tariant, galima pasirinkti, kokios kategorijos turinį leisti žiūrėti, uždrausti arba aktyvuoti pranešimų gavimą, kai šios kategorijos turinys yra peržiūrimas (12 pav.).

RESTRICTIONS FOR WEBSITE CATEGORIES

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Adult content | Forbidden | Electronic commerce | Allowed |
| Job search | Allowed | Computer games | Allowed |
| Anonymizers | Forbidden | Religions, religious associations | Warning |
| Software, audio, video | Warning | News media | Forbidden |
| Gambling, lotteries, sweepstakes | Forbidden | Violence | Warning |
| Internet communication | Warning | Profanity | Warning |
| Alcohol, tobacco, narcotics | Forbidden | Weapons, explosives, pyrotechnics | Forbidden |

12 pav. Filtruojamų internetinio turinio kategorijų nustatymų pasirinkimas

Galima pridėti atskiras interneto svetaines prie leidžiamų atidaryti „Allowed“ ir draudžiamų atidaryti „Forbidden“ interneto svetainių sąrašo. Langelyje įrašykite svetainės adresą, pasirinkite, ar norite drausti, ar leisti šios svetainės peržiūrą, ir pridėkite nuostatą, paspausdami mygtuką „Add“ (13 pav.).

EXCLUSIONS

Use this list to allow or block access to websites regardless of their categories.

www.draudziamasvetaine.lt

Forbidden


Add

Forbidden

Allowed


13 pav. Atskirų interneto svetainių pridėjimas prie leidžiamų arba draudžiamų svetainių sąrašo

„Kaspersky Safe Kids“ versija skirta „Windows“ operacinei sistemai leidžia 10.0.5 ir naujesnėse „Windows“ versijose uždrausti prieigą prie visų interneto svetainių, išskyrus svetaines, pažymėtas kaip leidžiamas „Allowed“ (14 pav.).




14 pav. Prieigos prie visų svetainių blokavimas, išskyrus leidžiamas svetaines

Kita parinktis – tai vaiko naudojamų programų laiko kontrolė įrenginiuose, kuriuose įdiegta „Kaspersky Safe Kids“ programa (15 pav.).




15 pav. Vaiko naudojamų įrenginių kontrolės įjungimas

Iš vaiko naudojamų įrenginių su įdiegta „Kaspersky Safe Kids“ programa sąrašo, išsirinkite norimą konfigūruoti įrenginį. Programos nustatymuose yra automatiškai aktyvuotas tikrai įrenginio naudojimo laiko statistikos fiksavimas. Pasirinkę reikiamą įrenginį, pasirinkite ir aktyvuokite laiko ribojimo parinktį „Time limit“ (16 pav.).




16 pav. Įrenginio interneto naudojimo laiko kontrolės įjungimas

Aktyvavę įrenginio interneto laiko ribojimo parinktį, atsidariusiame laiko valdymo lange pasirinkite, ar viršijus leistiną naudojimosi internetu laiką bus rodomas tik įspėjimas „Warn by daily usage (hours per day)“, ar bus blokuojama prieiga prie interneto „Block by daily usage (hours per day)“ (17 pav.).



17 pav. Įrenginio interneto naudojimo laiko kontrolės nuostatos

Atsidariusiame meniu pasirinkite savaitės dieną ir parinkite kiek valandų per dieną vaikas galės naudotis internetu savo įrenginyje (18 pav.).



18 pav. Naudojimosi internetu laiko nustatymas

„Kaspersky Safe Kids“ taip pat suteikia galimybę kontroliuoti įrenginyje įdiegtų programų naudojimą. Galima apriboti, kokiomis įrenginyje įdiegtomis programomis vaikas gali arba negali naudotis, taip pat nustatyti naudojimosi programomis laiko apribojimus. Programas galima riboti pagal jų kategorijas, amžiaus apribojimus, o esant poreikiui, blokuoti konkrečių programų naudojimą. Aktyvavę programų naudojimo kontrolės parinktį (19 pav.), pasirinkite kriterijus, pagal kuriuos kontroliuosite programas.

Application monitoring


On this page, you can turn on or turn off application monitoring and define its settings.
Not available in the latest versions of the iOS app. [Learn more >](#)

KASPERSKY SAFE KIDS ALLOWS OR LIMITS APPLICATION USE ACCORDING TO THE FOLLOWING SETTINGS:

- Settings for application categories
[Edit >](#)
- The age restrictions based on public age-appropriate ratings: Turned on
[Edit >](#)
- Specific settings for applications regardless of their category. Use the list below to edit the settings for each application


19 pav. Įrenginių programų naudojimo nustatymas

Pasirinkę programų naudojimo parinktį pagal kategorijas, pasirinkite ar norite leisti „Allowed“, ar drausti „Forbidden“ pasirinktos kategorijos programų naudojimą (20 pav.).




20 pav. Programų kategorijų naudojimo parinktys

Be to, programų naudojimą galima riboti pagal vaiko amžių, atsižvelgiant „ESRB“ ir „Google PLAY“ parduotuvės reitingus (21 pav.). Plačiau apie „ESRB“ reitingavimo sistemą skaitykite [čia](#) ir apie „Google PLAY“ skaitykite [čia](#).




21 pav. Programų naudojimo ribojimas pagal amžių

Programų naudojimą galima apriboti ir pasirenkant konkrečias įrenginio programas. Programas galima leisti naudoti „Allowed“, apriboti jų naudojimo laiką „Restricted“, arba uždrausti naudoti „Forbidden“ (22 pav.).




22 pav. Konkrečių programų naudojimo kontroliavimas

Pasirinkę parinktį riboti „Restricted“, galite nustatyti kiek valandų per dieną vaikas galės naudotis pasirinkta programa (23 pav.).




23 pav. Pasirinktos programos naudojimo laiko nustatymas

Visus prie „Kaspersky Safe Kids“ programos jūsų pridėtus vaikų naudojamus įrenginius, galite matyti pasirinkę parinktį „Child’s devices“ (8 pav.). Norėdami pridėti papildomą išmanųjį įrenginį, pasirinkite „Add device“. Sąraše pasirinkite įrenginio, kurį norite pridėti, tipą. Atsidariusiame lange bus pateiktos detalios „Kaspersky Safe Kids“ programos įdiegimo instrukcijos konkrečiam įrenginiui (24 pav.).



24 pav. Naujo įrenginio pridėjimas prie „Kaspersky Safe Kids“ programos

Norėdami pašalinti įrenginį iš „Kaspersky Safe Kids“ programos įrenginių sąrašo, pasirinkite šalinamą įrenginį ir paspauskite meniu parinktį dešiniajame viršutiniame kampe. Atsiradusiame lange pasirinkite „Disconnect“ (25 pav.).



25 pav. Įrenginio pašalinimas iš „Kaspersky Safe Kids“ programos įrenginių sąrašo